

2026 CQ WPX Contest SSB 组网教程

N1MM 通过 Easytier 进行组网，[下载链接](#)


组网分配 Excel 表格，[下载链接](#)

Windows 版本下载后直接安装，一路下一步直到安装完成

打开 Easytier 软件，点击《创建网络》



手动复制填写“网络名称”和“网络密码”，内容详见组网分配 Excel 表格头部



取消勾选 DHCP，根据组网分配表格手动填写自己的 IPV4 地址，比如我是 BI3ARY，则手动填写 IPV4 地址为 10.126.0.16，请在组网分配 Excel 表格中找到您自己的呼号和后面对应的 IPV4 地址（主），填入下栏目

21	BI3ARY	10.126.0.16	10.126.0.216
----	--------	-------------	--------------

基础设置

虚拟IPv4地址: DHCP

10.126.0.16 / 24

将网络方式设置为手动

网络方式

公共服务器 **手动** 独立

例如: tcp://8.8.8.8:11010, 输入后在下拉框中选择生效

在下面的输入框中粘贴服务器地址，详见组网分配表格

6	服务器地址	wpx.cxtech.work
---	-------	-----------------

粘贴后软件会显示一个复选框，点击一个复选框，再粘贴服务器地址

基础设置

虚拟IPv4地址 DHCP

10.126.0.16 / 24

tcp://wpx.cxtech.work:11010

udp://wpx.cxtech.work:11010

wg://wpx.cxtech.work:11011

ws://wpx.cxtech.work:11011

wpx.cxtech.work

从第一个依次点击复选框，勾选所有协议

10.126.0.16 / 24

tcp://wpx.cxtech.work:11010

udp://wpx.cxtech.work:11010

wg://wpx.cxtech.work:11011

ws://wpx.cxtech.work:11011

tcp://wpx.cxtech.work:11010 wpx.cxtech.work

重复复制服务器地址，选择复选框内容，直到所有协议均被选择，结果如图所示




点击高级设置的右侧的加号



再展开的选择框中的主机名一栏中填写您的呼号，如我是 BI3ARY，就填写 BI3ARY，请根据您的呼号填写



划到页面最下方，点击运行网络



如果配置正常，组网正常，则应该在后续界面加载成功后显示如下界面

节点信息中，应最少包含本机。请检查虚拟 IPV4 地址是否和分配表格中的一致，主机名是否为自己的呼号或代号。除此以外还应该包含 IP 为 10.126.0.1 的服务器和 10.126.0.4 的 3CQ 服务器，3CQ 服务器为 N1MM 日志系统的 0 号机（中心节点）

The screenshot displays the Easytier GUI v2.5.0 interface. At the top, it shows the network name '2026 WPX Contest TJ (87493b15-437d-4f46-a9df-c29d0ed41349)' and a '运行中' (Running) status. Below this is a '网络状态' (Network Status) section with a graph showing upload and download speeds. The '当前节点信息' (Current Node Information) section includes buttons for '显示VPN门户配置' and '显示事件日志'. The '节点信息' (Node Information) section features a table with columns for virtual IPv4 address, host name, route, protocol, latency, upload/download speeds, packet loss, NAT type, and kernel version. Three nodes are listed, each highlighted with a red box and a label: '本机' (Local Machine) for 10.126.0.16/24, '服务器' (Server) for 10.126.0.1/24, and 'N1MM 0号机' (N1MM 0 Machine) for 10.126.0.4/24. A '禁用网络' (Disable Network) button is located at the bottom of the node information section. The footer contains navigation options like 'Switch to English', '切换模式: 普通模式', '配置服务器: 未连接', '日志', '关于', and '退出'.

虚拟IPv4地址	主机名	路由	协议	延迟	上传	下载	丢包率	NAT 类型	内核版本
10.126.0.16/24	BI3ARY	本机						Port Restricted	2.5.0-88a45d11~
10.126.0.1/24	WIN-R2CB4ATOJ1J	p2p	wss,udp,tcp,wg,ws	12ms	12.0 KIB	3.4 KIB	0%	No PAT	2.5.0-88a45d11
10.126.0.4/24	3CQ-Server	p2p	tcp6	10ms	7.6 KIB	1.2 KIB	0%	Symmetric Easy Inc	2.5.0-88a45d11~